



SF Bestimmungen (Definitionen s.u.)	Pero	Resistenzgruppe	Oidium	Resistenzgruppe	Botrytis	Resistenzgruppe	Roter Brenner	Resistenzgruppe	TW/KEF etc.
SF 245 - 01(02) (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen	Ampexio Enervin SC Orvego Profiler FytoSave	C/E S C/S P keine	Collis Dynali Kumar Kusabi Sarumo Schwefel Taegro Topas Vitisan Vivando	A/L R/G keine K G keine keine G keine K	Botector Cantus Prolectus Serenade	keine L O keine	Flint	A	Coragen Dipel ES Mimic SpinTor Micula Xentari Mospilan Minecto One
SF245-01: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.									
SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.									
SF 179/189/ 1891 (Kurzfassung) 24 Std. nach Ausbringung plus 48 Std. mit SAP + USH	Aktuan Zulassung Pero ruht Aktuan Gold Delan WG Flovine Folpan 500 SC Folpan 80 WDG Forum Gold Mirror Polyram (+) Sanvino Veriphos Videryo F Vinifol SC Vinifol WDG VinoStar	B C keine keine keine keine C keine keine F keine F keine keine C	Custodia Talendo Talendo extra Talius	A/G J J/G J	Babel Pyrus Scala Switch	M M M M/N			Karate Zeon
SF179/189/1891: Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.									
SF274-2: (Kurzfassung) wiederbetreten erst nach 48 Std	Melody Combi (+)	C							
SF274-2: Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden.									
SF275-EEWE: (Kurzfassung) einschließlich Ernte AK + festes Schuhwerk -4WE ...bis 4 Tage nach Anwendung	Frutogard Zorvec Vinabel Foshield Phosfik	keine Q/E keine keine	Belanty (+)	G					
SF275-EEWE: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.									
SF 266 und SF 266 - 1 (Kurzfassung) Wiederbetreten nach Abtrocknen mit AK + SH + festes Schuhwerk Bis Ernte!	Delan pro Fantic F	keine D	Sercadis Luna experience	L G/L					
SF266/266-1: Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.									
SF 276-...WE (Kurzfassung) AK + SH + festes Schuhwerk... -EEWE ... bis einschließlich Ernte -28WE ...bis 28 Tage nach Anwendung -4WE ...bis 4 Tage nach Anwendung	Cuproxat (+) Folgut 80 WG (+) Melody Combi (+) Mildicut Polyram (div) (+) Solofol Zorvec Zelavin Bria Airone SC Badge WG Coprantol Duo Cuprozin progress Funguran progress Grifon SC	keine keine C F keine keine Q keine keine keine keine keine	Luna Max (+) Kusabi Max (+)	H/L K/G	Kenja	L			
SF276-...: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis ... lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.									
SF 278 - 2WE (Kurzf.) max. 2 Stunden Arbeitszeit/Tag mit AK + SH + festes Schuhwerk... -2WE ... bis 2 Tagen nach Anwendung -10WE ... bis 10 Tagen nach Anwendung -14WE ... bis 14 Tagen nach Anwendung -VEWE ... bis zur Ernte nach Anwendung			Luna Max (+) Prosper TEC (+)	H/L H					
SF278-...WE: Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von ... Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.									

SAP = Schutanzug (Pflanzenschutz) mindestens C2

USH = Universal-Schutzhandschuhe (Kategorie III, 38 cm Länge)

AK = (lange) Arbeitskleidung (mindestens C1)

SH = Schutzhandschuhe (aus PU oder Nitril)

Weitere Auflagen/Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz:

Anmischen, Ausbringen, Reinigen:

Generell sind ein Schutanzug (Pflanzenschutz) C3, Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) und eine Schutzbrille ist beim Anmischen immer empfehlenswert!

Einige Mittel haben zusätzlich Auflagen: Kopfbedeckung, Atemschutz, Gummi-/Ärmelschürze.

Festes Schuhwerk (Gummistiefel, Sicherheitsschuhe) gehört zur persönlichen Schutzausrüstung.